（参考資料）

●緊急地震速報の提供状況

平成 30 年６月に緊急地震速報（警報）を発表した回数は２回であった。また、緊急地震速報（予報）を発表した回数は 70 回であった。

平成 30 年６月に発表した緊急地震速報（警報）

地震発生日時	震央地名	マグニチュード（M）	最大震度	予想最大震度	警報発表までの経過時間（秒）
平成 30 年 06 月 17 日 15 時 27 分	群馬県南部	4.6	５弱	５弱	7.5
平成 30 年 06 月 18 日 07 時 58 分	大阪府北部	6.1	６弱	６弱	3.2

※表中の「予想最大震度」は緊急地震速報（警報）で発表した予想震度の最大値、「警報発表までの経過時間（秒）」は地震検知から緊急地震速報（警報）第１報発表までの経過時間（秒）を示す。

平成 19 年 10 月～平成 30 年６月に発表した緊急地震速報の月別回数

年＼月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	計
平成19年（2007年）										0(48)	0(33)	0(39)	0(120)
平成20年（2008年）	0(35)	0(41)	0(48)	1(42)	1(70)	3(75)	2(63)	0(47)	1(58)	0(46)	1(40)	0(57)	9(622)
平成21年（2009年）	0(44)	0(39)	0(34)	0(34)	0(24)	0(54)	0(36)	2(65)	0(47)	1(44)	0(39)	0(47)	3(507)
平成22年（2010年）	0(53)	1(44)	1(50)	0(36)	0(27)	0(35)	0(47)	0(51)	1(40)	1(50)	0(40)	1(34)	5(507)
平成23年（2011年）	0(50)	0(74)	45(1191)	26(770)	5(425)	5(304)	5(248)	3(239)	4(188)	1(163)	2(135)	1(136)	97(3923)
平成24年（2012年）	2(149)	3(141)	3(142)	2(128)	1(129)	3(118)	0(102)	1(107)	0(70)	0(109)	0(77)	1(134)	16(1406)
平成25年（2013年）	0(81)	2(99)	0(53)	3(103)	0(91)	0(83)	0(102)	2(97)	1(61)	0(80)	0(93)	1(67)	9(1010)
平成26年（2014年）	0(70)	0(70)	1(68)	0(62)	0(53)	0(57)	2(97)	1(96)	1(68)	0(84)	1(87)	0(75)	6(887)
平成27年（2015年）	0(67)	1(88)	0(90)	1(77)	3(71)	0(84)	1(74)	0(88)	0(81)	0(92)	1(86)	0(75)	7(973)
平成28年（2016年）	1(76)	0(71)	0(65)	20(228)	1(101)	2(89)	0(95)	0(71)	1(80)	3(92)	2(124)	1(86)	31(1178)
平成29年（2017年）	0(77)	0(72)	0(61)	0(60)	0(52)	1(55)	1(79)	1(73)	2(52)	1(53)	0(57)	1(77)	7(768)
平成30年（2018年）	2(64)	0(61)	1(76)	2(80)	1(52)	2(70)							8(403)

※ 表中の数字は緊急地震速報（警報）の発表回数、( )内の数字は緊急地震速報（予報）の発表回数を示す。

緊急地震速報（警報及び予報）の提供には、気象庁の地震計の観測データに加え、国立研究開発法人防災科学技術研究所の地震観測データを利用している。

なお、緊急地震速報（予報及び警報）に関する詳しい説明は、気象庁ホームページ（以下 URL）をご覧下さい。

https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/index.html

１．　平成 30 年６月 17 日 15 時 27 分　群馬県南部の地震

発生した地震の概要（暫定値）

地震発生日時	震央地名	北緯	東経	深さ	M	最大震度
平成 30 年 06 月 17 日 15 時 27 分 21.8 秒	群馬県南部	36°　27.3′	139°　10.3′	14km	4.6	５弱

緊急地震速報の詳細

提供時刻等		経過時間	震源要素					予測震度
地震波検知時刻	15 時 27 分 26.8 秒		震央地名	北緯	東経	深さ	M	
第 1 報	15 時 27 分 30.4 秒	3.6	群馬県南部	36.4	139.2	10km	4.5	予測震度なし
第 2 報	15 時 27 分 31.0 秒	4.2	群馬県南部	36.4	139.3	10km	4.3	※1
第 3 報	15 時 27 分 31.0 秒	4.2	群馬県南部	36.5	139.2	20km	4.5	※2
第 4 報	15 時 27 分 32.2 秒	5.4	群馬県南部	36.5	139.2	20km	4.7	※2
第 5 報	**15 時 27 分 34.3 秒**	**7.5**	**群馬県南部**	**36.5**	**139.2**	**20km**	**4.7**	**※3**
第 6 報	15 時 27 分 34.3 秒	7.5	群馬県南部	36.5	139.2	20km	4.6	※3
第 7 報	15 時 27 分 36.9 秒	10.1	群馬県南部	36.5	139.2	20km	4.6	※3
第 8 報	15 時 27 分 38.6 秒	11.8	群馬県南部	36.5	139.2	20km	4.7	※3
第 9 報	15 時 27 分 41.7 秒	14.9	群馬県南部	36.5	139.2	20km	4.7	※3
第 10 報	15 時 27 分 48.4 秒	21.6	群馬県南部	36.4	139.2	20km	4.6	※3
第 11 報	15 時 27 分 57.1 秒	30.3	群馬県南部	36.4	139.2	10km	4.6	※3
第 12 報	15 時 28 分 17.1 秒	50.3	群馬県南部	36.4	139.2	10km	4.6	※3
第 13 報	15 時 28 分 17.7 秒	50.9	群馬県南部	36.4	139.2	10km	4.6	※3

※1 震度４程度以上 群馬県南部
※2 震度４程度　　群馬県南部
※3 震度５弱程度　群馬県南部
　震度４程度　　群馬県北部、埼玉県北部

警報第１報発表から主要動到達までの時間及び警報発表対象地域の分布図



★ ： 震源

▭ ： 緊急地震速報（警報）を発表した地域

２．　平成 30 年６月 18 日 07 時 58 分　大阪府北部の地震

発生した地震の概要（暫定値）

地震発生日時	震央地名	北緯	東経	深さ	M	最大震度
平成 30 年 06 月 18 日 07 時 58 分 34.1 秒	大阪府北部	34°　50.6′	135°　37.3′	13km	6.1	６弱

緊急地震速報の詳細

提供時刻等		経過時間	震源要素					予測震度
地震波検知時刻	07 時 58 分 38.7 秒		震央地名	北緯	東経	深さ	M	
第 1 報	**07 時 58 分 41.9 秒**	**3.2**	**大阪府北部**	**34.9**	**135.6**	**10km**	**6.0**	**※1**
第 2 報	07 時 58 分 42.0 秒	3.3	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.0	※2
第 3 報	07 時 58 分 42.5 秒	3.8	大阪府北部	34.8	135.6	20km	6.1	※3
第 4 報	07 時 58 分 43.1 秒	4.4	大阪府北部	34.8	135.6	20km	6.1	※4
第 5 報	07 時 58 分 44.0 秒	5.3	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※5
第 6 報	07 時 58 分 44.6 秒	5.9	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※6
第 7 報	07 時 58 分 46.6 秒	7.9	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※7
第 8 報	07 時 58 分 47.0 秒	8.3	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.2	※8
第 9 報	07 時 58 分 47.7 秒	9.0	大阪府北部	34.8	135.6	20km	6.2	※9
第 10 報	07 時 58 分 48.8 秒	10.1	大阪府北部	34.8	135.6	20km	6.2	※9
第 11 報	07 時 58 分 49.9 秒	11.2	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.3	※10
第 12 報	07 時 58 分 52.2 秒	13.5	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※7
第 13 報	07 時 59 分 01.4 秒	22.7	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※11
第 14 報	07 時 59 分 03.8 秒	25.1	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※12
第 15 報	07 時 59 分 09.2 秒	30.5	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※12
第 16 報	07 時 59 分 11.3 秒	32.6	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※13
第 17 報	07 時 59 分 25.8 秒	47.1	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※13
第 18 報	07 時 59 分 45.4 秒	66.7	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※13
第 19 報	08 時 00 分 03.2 秒	84.5	大阪府北部	34.8	135.6	10km	6.1	※13

※1　震度５強から６弱程度 京都府南部、大阪府北部
　　震度４から５弱程度　兵庫県南東部、滋賀県南部
　　震度４程度　奈良県、大阪府南部、三重県中部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、和歌山県北部、三重県北部、兵庫県淡路島、香川県東部
　　震度３から４程度　兵庫県南西部

※2　震度５強から６弱程度 大阪府北部
　　震度５強程度　京都府南部
　　震度５弱程度　兵庫県南東部
　　震度４から５弱程度　奈良県、大阪府南部
　　震度４程度　滋賀県南部、三重県中部、和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、三重県北部、三重県南部、香川県東部
　　震度３から４程度　兵庫県南西部、愛知県西部

※3　震度５強程度　大阪府北部
　　震度５弱から５強程度 京都府南部
　　震度５弱程度　兵庫県南東部
　　震度４から５弱程度　奈良県、大阪府南部、滋賀県南部
　　震度４程度　和歌山県北部、三重県中部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、三重県北部、兵庫県淡路島、三重県南部、兵庫県南西部、愛知県西部、

		香川県東部
※4	震度６弱程度	大阪府北部、京都府南部
	震度５強程度	兵庫県南東部、滋賀県南部、奈良県
	震度４から５弱程度	大阪府南部
	震度４程度	和歌山県北部、三重県中部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、三重県北部、兵庫県淡路島、三重県南部、兵庫県南西部、愛知県西部、香川県東部
※5	震度６弱程度	京都府南部
	震度５強から６弱程度	大阪府北部
	震度５強程度	滋賀県南部、大阪府南部、奈良県
	震度５弱から５強程度	兵庫県南東部
	震度４程度	三重県中部、和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、三重県北部、兵庫県南西部、三重県南部、愛知県西部、香川県東部
※6	震度６弱程度	滋賀県南部、兵庫県南東部、京都府南部
	震度５強から６弱程度	大阪府北部
	震度５強程度	奈良県、大阪府南部
	震度４程度	三重県中部、和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、三重県北部、兵庫県南西部、三重県南部、愛知県西部、香川県東部
※7	震度６弱程度	滋賀県南部、兵庫県南東部、京都府南部
	震度５強から６弱程度	大阪府北部
	震度５強程度	大阪府南部、奈良県
	震度５弱程度	三重県中部
	震度４程度	和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、三重県北部、兵庫県南西部、三重県南部、愛知県西部、香川県東部
※8	震度６弱程度	滋賀県南部、兵庫県南東部
	震度５強から６弱程度	京都府南部、大阪府北部
	震度５強程度	大阪府南部、奈良県
	震度５弱程度	三重県中部
	震度４程度	和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、三重県北部、兵庫県南西部、三重県南部、愛知県西部、香川県東部
	震度３から４程度	岐阜県美濃中西部、和歌山県南部、岡山県南部
※9	震度６弱程度	大阪府北部、滋賀県南部、兵庫県南東部、京都府南部
	震度５強程度	大阪府南部、奈良県
	震度５弱程度	三重県中部
	震度４程度	和歌山県北部、京都府北部、福井県嶺南、三重県北部、滋賀県北部、兵庫県淡路島、三重県南部、兵庫県南西部、愛知県西部、香川県東部、岡山県南部
	震度３から４程度	兵庫県北部、岐阜県美濃中西部、和歌山県南部
※10	震度６弱から６強程度	大阪府北部
	震度６弱程度	滋賀県南部、兵庫県南東部
	震度５強から６弱程度	京都府南部
	震度５強程度	大阪府南部
	震度５弱から５強程度	奈良県
	震度４から５弱程度	三重県中部
	震度４程度	和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、

		三重県北部、兵庫県南西部、三重県南部、岐阜県美濃中西部、 和歌山県南部、愛知県西部、香川県東部、岡山県南部
	震度３から４程度	兵庫県北部、徳島県北部
※11	震度６弱程度	滋賀県南部、兵庫県南東部、京都府南部
	震度５強から６弱程度	大阪府北部
	震度５強程度	大阪府南部、奈良県
	震度５弱程度	三重県中部
	震度４程度	和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、 三重県北部、兵庫県南西部、三重県南部、愛知県西部、香川県東部、 岐阜県美濃中西部
※12	震度６弱程度	滋賀県南部、兵庫県南東部、京都府南部
	震度５強から６弱程度	大阪府北部
	震度５強程度	大阪府南部、奈良県
	震度５弱程度	三重県中部
	震度４程度	和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、 三重県北部、兵庫県南西部、三重県南部、徳島県北部、愛知県西部、 香川県東部、岐阜県美濃中西部
※13	震度６弱程度	滋賀県南部、兵庫県南東部、京都府南部
	震度５強から６弱程度	大阪府北部
	震度５強程度	大阪府南部、奈良県
	震度５弱程度	三重県中部
	震度４程度	和歌山県北部、滋賀県北部、京都府北部、福井県嶺南、兵庫県淡路島、 三重県北部、兵庫県南西部、三重県南部、徳島県北部、愛知県西部、 香川県東部、和歌山県南部、岐阜県美濃中西部

警報第１報発表から主要動到達までの
時間及び警報発表対象地域の分布図



★ ： 震源

： 緊急地震速報（警報）を発表した地域